

Windows10 パソコン設定

平成 29 年 7 月 24 日

I. 画面表示の設定

デスクトップの背景画面はパソコン入門テキスト 14 頁と同じにしておく。講座で共通で使用するショートカット・アイコンの表示は可とする。

デスクトップ

ごみ箱

マウス練習用アプリ

タスクバー

Cortana

タスクビュー

Edge

エクスプローラ

ストア

通知領域（タスクバーの最右側）

時計／カレンダー

言語（アイコン表示（あ、A のみ））

音量

ネットワーク

電源

ウイルスソフト



2. スクリーンセーバーはオフ。

設定 → 個人用設定 → スクリーンセーバー設定 → なし

設定 → 個人用設定 → ロック画面（洞窟から見える海の中の岩）

設定 → 個人用設定 → 背景（光がさす紺の（窓）Windows）

3. 省電力機能はオフ（スリープモードと画面の電源オフの防止）

設定 → システム → 電源とスリープ → スリープ → なし

設定 → システム → 電源とスリープ → 画面 →

「次の時間が経過後、ディスプレイの電源を切る」 → なし

4. 言語バーはアイコン表示にする。（画面右下）。

コントロールパネル → 言語の追加 → 詳細設定 → 入力方式の切り替え

「使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する」のチェックをはずす。

5. Windows Edge の設定

初期画面は「スタートページ」に設定

「…」 → 設定 → 起動時に開くページは「スタートページ」を選択。
→ 詳細設定 → ホームボタンを表示 → オフ

Edge 画面のお気に入りは非表示（パソコン入門テキスト P144）

「…」 → 設定 → お気に入りバー → オフ

ホームページボタンは非表示

「…」 → 設定 → 詳細設定 → ホームボタンを表示 → オフ

6. タイルの設定 P16 に準じる。講座用 PC は Windows10 の標準設定になっている。



7. Office2016 のクイックアクセスバーの設定

ワード／エクセ／パワーポイントのクイックアクセスツールバーは 3 個のみ。

上書き保存

元に戻す

やり直し

9. 自動再生の設定

設定 → デバイス → 自動再生をオン

*リムーバブルドライブ 「既定を選ぶ」

*メモリーカード 「写真とビデオのインポート（フォト）」

10. 既定のアプリ設定

設定 → アプリ → 音楽プレイヤー → メディアプレーヤー

設定 → アプリ → フォトビューアー → フォト

11. フォトの設定

「…」 → 設定 → フォルダの追加

講習会で使う写真が入ったフォルダを追加

(例 C:\Users\Picture\講習の写真)

12. USB マウス使用時にタッチパッドの機能を無効する。

設定 → デバイス → タッチパッド → 追加の設定

→ USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする

→ チェックをする

II. メールの設定

1. Windows10 付属の「メール」

2. CsideNet のメールアカウント。

詳細は 6 ページを参照

III. 運用

1. Windows10 では自動更新機能を容易にはオフにはできないため、講座中に再起動させない設定をする。

設定 → 更新とセキュリティ

アクティブ時間の設定

開始時刻 9:00 終了時刻 17:00

再起動オプション オフ (標準設定)

注意：アクティブ時間内でも更新プログラムがる場合、シャットダウンすると

1. スリープ 2. 更新してシャットダウン 3. 更新して再起動 の

選択しかできなくなり、更新を中止することができない。(2017. 7月時点)

講座の休憩時間のためなどのシャットダウンは避けた方が良い。

Windows update は講座終了後に手動で行い、結果を所定の手順で記録に残す。

手動更新の方法

設定 → 更新とセキュリティ → Windows Update
→ 更新プログラムのチェック

記録方法

ZPSC ホームページ → MEMBERS ページ → パソコン状態報告フォーム

2. 講座開始前にウイルス防止ソフトの更新がないかチェックし、ある場合はダウンロードを実行する。
3. パソコン起動時のサウンド音は Windows10 では無音に設定されているので、変更しない。
4. 講座などでフォルダやファイルを保存した場合は、使用後、すべて削除する。
5. 電源オフは、シャットダウンで行う。
6. 共有フォルダは 17 号機、18 号機に設定されている。
受講生用 PC のスタートボタンを右クリック → ファイル名を指定して実行 →
17 号機の場合 「¥¥zamakz017」
18 号機の場合 「¥¥zamakz018」
共有フォルダが表示されアクセスできる。
速度が遅いので大きいファイルは USB を利用することを推奨する。

IV. プロジェクタ接続手順

- (1) プロジェクタは解像度 : 1366x768 を映せる機器を接続し、電源を立ち上げる。
- (2) PC はプロジェクタを自動的に認識する。
- (3) [Windows] + [P] キーを押すと「ディスプレイ表示設定選択画面」が表示される。
- (4) 2 番目の「複製」アイコンをクリックする。表示設定が切り替わり接続される。
- (5) プロジェクタの接続時に解像度が自動的に適設定されるが、必要に応じて手動設定する。

V. プリンター設定

6台アイコンが設定されている。通常使うプリンターの設定は P6 を参照。

プリンター1 プリントサーバー (17号機) 経由と直接接続 (無線)

プリンター2 プリントサーバー (17号機) 経由と直接接続 (無線)

プリンター3 プリントサーバー (17号機) 経由と直接接続 (無線)

プリンターのインク残量のチェックは17号機のみ可能となっている。その他のパソコンでチェックする場合は以下の設定を行う。

設定 → デバイス (bluetooth、プリンター、マウス) →
プリンターとスキャナー → プリンターを選択する → 管理 →
プリンターのプロパティー → 基本設定 → ユーティリティー →
ドライバーの動作設定 →
EPSON プリンターウィンドウ！3 を使用する にチェックする。

VI. ルータ設定

「AP」モードに設定

壁のジャック → ルータの1から4のLANポートへ

ルータをカスケードする場合、LANポートとLANポートを接続

青色の Internet のポートは使わない。

パソコンには3台すべてのルータのSSIDが設定されている。電波の最も強いルータに自動で接続するようになっている。ルータの電源は先に入れ、パソコンはその後に入れることを推奨する。

PC番号	パソコン名	MSアカウント名	MSアカウント姓	MSアカウント名 パスワード	PIN	通常使う プリンター	CsideNet メールアドレス	CsideNet メール 表示名	CsideNet POP3サーバ	CsideNet SMTPサーバ	CsideNet パスワード
1 号機	zamakz001	zamakz001@outlook.com	1号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama001@zpsc.or.tlv	あさがお	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
2 号機	zamakz002	zamakz002@outlook.com	2号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama002@zpsc.or.tlv	さくらんぼ	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
3 号機	zamakz003	zamakz003@outlook.com	3号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama003@zpsc.or.tlv	卯の花	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
4 号機	zamakz004	zamakz004@outlook.com	4号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama004@zpsc.or.tlv	えひね	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
5 号機	zamakz005	zamakz005@outlook.com	5号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama005@zpsc.or.tlv	すずらん	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
6 号機	zamakz006	zamakz006@outlook.com	6号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama006@zpsc.or.tlv	かきつばた	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
7 号機	zamakz007	zamakz007@outlook.com	7号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama007@zpsc.or.tlv	黒百合	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
8 号機	zamakz008	zamakz008@outlook.com	8号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama008@zpsc.or.tlv	きんもくせい	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
9 号機	zamakz009	zamakz009@outlook.com	9号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama009@zpsc.or.tlv	くちなみ	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
10 号機	zamakz010	zamakz010@outlook.com	10号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama010@zpsc.or.tlv	コスモス	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
11 号機	zamakz011	zamakz011@outlook.com	11号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama011@zpsc.or.tlv	サルビア	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
12 号機	zamakz012	zamakz012@outlook.com	12号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama012@zpsc.or.tlv	シクラメン	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
13 号機	zamakz013	zamakz013@outlook.com	13号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama013@zpsc.or.tlv	水仙	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
14 号機	zamakz014	zamakz014@outlook.com	14号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama014@zpsc.or.tlv	桜草	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
15 号機	zamakz015	zamakz015@outlook.com	15号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama015@zpsc.or.tlv	白バラ	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
16 号機	zamakz016	zamakz016@outlook.com	16号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama016@zpsc.or.tlv	タンポポ	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
17 号機	zamakz017	zamakz017@outlook.com	17号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama017@zpsc.or.tlv	なでしこ	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656
18 号機	zamakz018	zamakz018@outlook.com	18号機	講習会用PC	zama123456	なし プリントー (無線)	zama018@zpsc.or.tlv	月見草	mx05.csde.jp	mx05.csde.jp	5656