

Windows10 パソコン設定

平成 29 年 7 月

グループ C 作成

H29 年 7 月現在、講座用パソコンが購入されておらず ZPSC の Windows10 パソコン基準を作成できていない。そのため、グループ C で行う「はじめてのパソコン講座」では以下の設定で行うものとする。

I. 画面表示の設定

デスクトップの背景画面はパソコン入門テキスト 14 頁と同じにしておく。講座で共通で使用するショートカット・アイコンの表示は可とする。

デスクトップ

ごみ箱

マウス練習用アプリ

タスクバー

Cortana

タスクビュー

Edge

エクスプローラ

ストア

通知領域（タスクバーの最右側）

時計／カレンダー

言語（アイコン表示（あ、Aのみ））

音量

ネットワーク

電源

ウイルスソフト



2. スクリーンセーバーはオフ。

設定 → 個人用設定 → スクリーンセーバー設定 → なし

設定 → 個人用設定 → ロック画面（洞窟から見える海の中の岩）

設定 → 個人用設定 → 背景（光がさす紺の（窓）Windows）

3. 省電力機能はオフ（スリープモードと画面の電源オフの防止）

設定 → システム → 電源とスリープ → スリープ → なし

設定 → システム → 電源とスリープ → 画面 →

「次の時間が経過後、ディスプレイの電源を切る」 → なし

4. 言語バーはアイコン表示にする。(画面右下)。

コントロールパネル → 言語の追加 → 詳細設定 → 入力方式の切り替え
 「使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する」のチェックをはずす。

5. Windows Edge の設定

初期画面は「スタートページ」に設定

「…」 → 設定 → 起動時に開くページは「スタートページ」を選択。
 → 詳細設定 → ホームボタンを表示 → オフ

Edge 画面のお気に入りは非表示 (パソコン入門テキスト P144)

「…」 → 設定 → お気に入りバー → オフ

ホームページボタンは非表示

「…」 → 設定 → 詳細設定 → ホームボタンを表示 → オフ

6. タイルの設定 P16 に準じる。講座用 PC は Windows10 の標準設定になっている。



7. Office2016 のクイックアクセスバーの設定

ワード／エクセル／パワーポイントのクイックアクセスツールバーは 3 個のみ。

上書き保存

元に戻す

やり直し

9. 自動再生の設定

設定 → デバイス → 自動再生をオン
*リムーバブルドライブ 「既定を選ぶ」
*メモリーカード 「写真とビデオのインポート（フォト）」

10. 既定のアプリ設定

設定 → アプリ → 音楽プレイヤー → メディアプレーヤー
設定 → アプリ → フォトビューアー → フォト

11. フォトの設定

「…」 → 設定 - フォルダの追加
講習会で使う写真が入ったフォルダを追加
C:\Users\Picture\講習の写真

12. USBマウス使用時にタッチパッドの機能を無効する。

設定 → デバイス → タッチパッド → 追加の設定
→ USBマウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする
→ チェックをする

II. メールの設定

1. Windows10付属の「メール」
2. CsideNetのメールアカウント。
詳細は6ページを参照

III. 運用

1. Windows10では自動更新機能を容易にはオフにはできないため、講座中に再起動させない設定をする。

設定 → 更新とセキュリティ
アクティブ時間の設定
開始時刻 9:00 終了時刻 17:00
再起動オプション オフ (標準設定)

注意：アクティブ時間内でも更新プログラムがる場合、シャットダウンすると
1. スリープ 2. 更新してシャットダウン 3. 更新して再起動 の
選択しかできなくなり、更新を中止することができなくなります。(2017.7月時点)
講座の休憩時間のためなどにシャットダウンすることは避けた方が良いようです。
○グループの講座中に実際に発生しました。

Windows update は講座終了後に手動で行い、結果を所定の手順で記録に残す。

手動更新の方法

設定 → 更新とセキュリティ → Windows Update
→ 更新プログラムのチェック

記録方法

ZPSC ホームページ → MEMBERS ページ → パソコン状態報告フォーム

2. 講座開始前にウイルス防止ソフトの更新がないかチェックし、ある場合はダウンロードを実行する。
3. パソコン起動時のサウンド音は Windows10 では無音に設定されているので、変更しない。
4. 講座などでフォルダやファイルを保存した場合は、使用後、すべて削除する。
5. 電源オフは、シャットダウンで行う。
6. 共有フォルダは 17 号機、18 号機に設定されている。
受講生用 PC のスタートボタンを右クリック → ファイル名を指定して実行 →
17 号機の場合 「¥¥zamakz017」
18 号機の場合 「¥¥zamakz018」
共有フォルダが表示されアクセスできる。
速度が遅いので大きいファイルは USB を利用することを推奨する。

IV. プロジェクタ接続手順

- (1) プロジェクタは解像度：1366x768 を映せる機器を接続し、電源を立ち上げる。
- (2) PCはプロジェクタを自動的に認識する。
- (3) [Windows] + [P] キーを押すと「ディスプレイ表示設定選択画面」が表示される。
- (4) 2番目の「複製」アイコンをクリックする。表示設定が切り替わり接続される。
- (5) プロジェクタの接続時に解像度が自動的に適設定されるが、必要に応じて手動設定する。

V. プリンター設定

6台アイコンが設定されている。通常使うプリンターの設定はP6を参照。

プリンター1 プリントサーバー（17号機）経由と直接接続（無線）
プリンター2 プリントサーバー（17号機）経由と直接接続（無線）
プリンター3 プリントサーバー（17号機）経由と直接接続（無線）

プリンターのインク残量のチェックは17号機のみ可能となっている。その他のパソコンでチェックする場合は以下の設定を行う。

設定 → デバイス（bluetooth、プリンター、マウス） →
プリンターとスキャナー → プリンターを選択する → 管理 →
プリンターのプロパティー → 基本設定 → ユーティリティー →
ドライバーの動作設定 →
EPSON プリンターウィンドウ！3を使用する にチェックする。

VI. ルータ設定

「AP」モードに設定

壁のジャック → ルータの1から4のLANポートへ
ルータをカスケードする場合、LANポートとLANポートを接続
青色のInternetのポートは使わない。

パソコンには3台すべてのルータのSSIDが設定されている。電波の最も強いルータに自動で接続するようになっている。ルータの電源は先に入れ、パソコンはその後に入れることを推奨する。

PC番号	パソコン名	MSアカウント名	MSアカウント姓	MSアカウント名 パスワード	PIN	通常使う プリンター	CsiderNet メールアドレス	CsiderNet メール表示名	CsiderNet POP3サーバ	CsiderNet SMTPサーバ	CsiderNet パスワード
1 号機	zamakz001	zamakz001@outlook.com	1号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-1 （無線）	zama001@zpsc.or.tv	あさがお	mx05.csid.e.jp	5656
2 号機	zamakz002	zamakz002@outlook.com	2号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-1 （無線）	zama002@zpsc.or.tv	さくらんぼ	mx05.csid.e.jp	5656
3 号機	zamakz003	zamakz003@outlook.com	3号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-1 （無線）	zama003@zpsc.or.tv	卯の花	mx05.csid.e.jp	5656
4 号機	zamakz004	zamakz004@outlook.com	4号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-1 （無線）	zama004@zpsc.or.tv	えひね	mx05.csid.e.jp	5656
5 号機	zamakz005	zamakz005@outlook.com	5号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-1 （無線）	zama005@zpsc.or.tv	すずらん	mx05.csid.e.jp	5656
6 号機	zamakz006	zamakz006@outlook.com	6号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-1 （無線）	zama006@zpsc.or.tv	かきつばた	mx05.csid.e.jp	5656
7 号機	zamakz007	zamakz007@outlook.com	7号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-2 （無線）	zama007@zpsc.or.tv	黒百合	mx05.csid.e.jp	5656
8 号機	zamakz008	zamakz008@outlook.com	8号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-2 （無線）	zama008@zpsc.or.tv	きんもくせい	mx05.csid.e.jp	5656
9 号機	zamakz009	zamakz009@outlook.com	9号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-2 （無線）	zama009@zpsc.or.tv	くちなみ	mx05.csid.e.jp	5656
10 号機	zamakz010	zamakz010@outlook.com	10号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-2 （無線）	zama010@zpsc.or.tv	コスモス	mx05.csid.e.jp	5656
11 号機	zamakz011	zamakz011@outlook.com	11号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-2 （無線）	zama011@zpsc.or.tv	サルビア	mx05.csid.e.jp	5656
12 号機	zamakz012	zamakz012@outlook.com	12号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-2 （無線）	zama012@zpsc.or.tv	シクラメン	mx05.csid.e.jp	5656
13 号機	zamakz013	zamakz013@outlook.com	13号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-3 （無線）	zama013@zpsc.or.tv	水仙	mx05.csid.e.jp	5656
14 号機	zamakz014	zamakz014@outlook.com	14号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-3 （無線）	zama014@zpsc.or.tv	桜草	mx05.csid.e.jp	5656
15 号機	zamakz015	zamakz015@outlook.com	15号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-3 （無線）	zama015@zpsc.or.tv	白バラ	mx05.csid.e.jp	5656
16 号機	zamakz016	zamakz016@outlook.com	16号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-3 （無線）	zama016@zpsc.or.tv	タンポポ	mx05.csid.e.jp	5656
17 号機	zamakz017	zamakz017@outlook.com	17号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-3 （無線）	zama017@zpsc.or.tv	なでしこ	mx05.csid.e.jp	5656
18 号機	zamakz018	zamakz018@outlook.com	18号機	講習会用PC	zama123456	なし （無線）	プリンター-3 （無線）	zama018@zpsc.or.tv	月見草	mx05.csid.e.jp	5656